



KONFIGURATION DURCH XQUEUE

Nutzen Sie eine Subdomain mit Einrichtung und Support durch XQueue

1. Subdomain bei Ihrem ISP beantragen bzw. anlegen lassen

Im ersten Schritt muss die gewünschte Versende-Subdomain beim eigenen Internet Service Provider (ISP) beantragt werden, sofern dies noch nicht erfolgt ist. Nur der technische Betreiber der eigenen Webseite mit Zugriff auf die DNS Einstellungen kann eine oder mehrere Subdomains einrichten, die dann später auch alle korrekt auf die Hauptdomain verweisen.

Manchmal kann dies auch der eigene Web Administrator übernehmen, wenn er über die erforderlichen Zugänge zur Domainnamenverwaltung verfügt. Die hier genannten Informationen sollten dem verantwortlichen Host- bzw. Zonemaster oder auch DNS-Administrator übermittelt werden, damit dieser die erforderlichen DNS-Einstellungen vornehmen kann.

2. DNS Host Server konfigurieren (externer DNS)

Der Maileon DNS Server wird als verantwortlich für die Versende-Subdomain konfiguriert. Dazu ist in den DNS Einstellungen (NS Eintrag) auf folgende DNS Einträge zu verweisen (bitte tragen Sie beide ein, nicht nur einen davon!):

ns0.isprit2.de

ns1.isprit2.de

→ Somit liegt die Verantwortung direkt bei XQueue und wir stellen die richtige Funktionsweise z.B. bei einem Serverwechsel sicher.

Bitte bedenken Sie, dass die Registrierung einer neuen Subdomain bis zu 24h dauern kann. Richten Sie Ihre Subdomain rechtzeitig vor einer geplanten Versendung ein (mind. 24h), damit die Subdomain reibungslos aufgelöst werden kann.
Ansonsten können schlimmstenfalls Bilder nicht dargestellt und Links nicht aufgelöst werden. Auch ein vollständiges Reporting kann dann nicht erstellt werden.

Unser Service-Team berät Sie gerne: 069 83 00 898 - 0

XQueue GmbH Christian-Pless-Str. 11-13 63069 Offenbach am Main

Tel: +49 (0) 69 8300 898 – 0 Fax: +49 (0) 69 8300 898 – 9

Mail: vertrieb@xqueue.de

Web: www.xqueue.de



